

Salle-301

[PDF version ici](#)

1) Localisation

Jussieu Tour 45/46 3ème étage piece 301

Téléphone: 0144273624

Capacité : 5 Personnes


2) Présentation

Prévoyez du temps avant votre réunion ou bien votre visio pour mettre en place la salle. (environ 5 Minutes)

Pour pouvoir projeter des documents dans cette salle, votre ordinateur doit être muni d'une **sortie HDMI** (soit native ou bien avec **VOTRE adaptateur HDMI**)

Pour les visio WEB, votre ordinateur doit aussi être muni d'un**port USB/3.0**.

Merci de **ne jamais débrancher** d'équipements de la salle et de **ne pas toucher aux caméras** (elles sont motorisées et ne peuvent être déplacée à la main)



Cette salle dispose de :

- 2 Ecrans LCD 55 pouces
- 1 Système Aver VB 342+ pour les visioconférences WEB
 - Barre de son avec camera intégrée
 - micro de table
 - Connecteur USB/3.0 à relier à votre ordinateur (pour visio WEB uniquement)
- 1 Système Aver SVC 100 pour les visioconférences CODEC/H323
 - Microphone au plafond et haut-parleur au dessus des écrans
 - Grosse caméra entre les écrans

<https://documentations.ipsl.fr/LATMOS/Salle-301/>

- câble HDMI Noir pour présentation (pour VISIO H323 Uniquement)
- 1 Matrice HDMI REAL CABLE HMD42 avec 4 entrées 2 Sorties
- 3 Télécommandes :
 - Télécommande Noire Matrice HDMI
 - Télécommande Noire AVER (visio WEB)
 - Télécommande Grise AVER (System visio codec)

En cas d'équipements manquants ou bien ne fonctionnant plus merci de prévenir le support.

3) Matrice HDMI



Descriptions des entrées :

- Source 1: câble HDMI blanc sur la table noté SOURCE 1
- Source 2: câble HDMI blanc sur la table noté SOURCE 2
- Source 3: AVER SVC 100 (VISIO CODEC/H323)
- Source 4: AVER SVC 100 (VISIO CODEC/H323)

Descriptions des sorties :

- OUTPUT A: écran 1
- OUTPUT B: écran 2



La télécommande (matrice HDMI) permet de sélectionner quelle entrée vers quelle sortie.

Il est possible de sélectionner la même entrée sur les 2 sorties :

- affichage identique sur les deux écrans.

Programmation par défaut de la matrice:

- Source 1 vers OUTPUT A
- Source 1 vers OUTPUT B
- affichage identique sur les deux écrans.

le bouton reset de la télécommande remet la matrice en configuration par défaut


4) mode Réunion avec utilisation des écrans

- 1 Allumer les écrans (le bouton d'allumage se trouve en bas de l'écran sur la tranche (au niveau de l'étiquette blanche)
- 2 Programmer la matrice selon vos besoins
- 3 brancher le ou les cables HDMI **blanc** sur vos ordinateurs (l'affichage à l'écran peut prendre une trentaine de secondes)

5) mode visioconférence WEB

- 1 Allumer les écrans

- 2 Programmer la matrice selon vos besoins
- 3 brancher le câble HDMI **blanc** sur votre ordinateur
- 4 brancher le câble USB noté Aver VB342+ à votre ordinateur
- 5 démarrer votre logiciel de visio ou navigateur
- 6 Dans vos logiciels de visioconférences ou navigateurs sélectionner
 - Micro: AVer VB342+ Stereo Analogique
 - Haut-parleur: AVer VB342+ Stereo Analogique
 - Caméra: AVer VB342+



Fonctions de la télécommande:

- 1 Sélection de caméra (toujours sur 1 chez nous)
- 2 Réglage de l'orientation de la caméra
- 3 Réglage Automatique de la caméra pour avoir tous les participants dans le cadre
- 5 Réglage du Zoom de la caméra
- 11 Couper les micros
- 12 Réglage du volume du son
- 8 Réduire la luminosité de la caméra
- 14 Augmenter la luminosité de la caméra

6) mode visioconférence CODEC/H323

- Nom de la visio : visio-301.latmos.upmc.fr
- IP de la visio : 134.157.177.73
- Système Visio : AVER SVC 100 (Appelable en H323)
- diffusion document : câble HDMI **noir**

Réservation de visio H323 via Renater : <https://renavisio.renater.fr/>

- 1 Allumer les écrans
- 2 Programmer la matrice (Source 3 --> OUTPUT A) (Source 4 --> OUTPUT B)
- 3 Allumer l'équipement Aver SVC 100 avec la télécommande grise (2 minutes)

- 4 Brancher le câble HDMI **noir** à votre ordinateur pour la diffusion de documents

ToDo Ajouter la partie Visio codec de l'ancienne doc



Next
Salle-311



powered by MkDocs and Material for MkDocs